

ԽԵՑԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ «ԾԵՓԱԾՈ» ՏԵԽՆԻԿԱՆ ՀԱՅԵՐԻ ՄԵՁ

Ե. Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Խեցեգործությունը Հայաստանում հայտնի է հնագույն ժամանակներից: Ազգագրական նյութերը լիակատար նախաձեռնություն են ընձեռում ուսումնասիրելու խեցեգործության տեխնիկան իր բոլոր տարատեսակներով, քանի որ ազգագրական իրականությունը այս ու այնտեղ վերապրուկային ձևով մինչև մեր օրերը պահպանել է խեցեգործությունը դարգացման տարբեր աստիճաններում, սկսած ամենանախնական ձևերից, վերջացրած դարդացած տեխնիկայի կիրառմամբ:

Ներկայումս Հայաստանի տնայնագործական խեցեգործության մեջ կիրառվում է տեխնիկայի երեք տիպ՝ ձեռքով ծեփելու տեխնիկան, ձուլի գուրգով ամանեղեն պատրաստելու տեխնիկան և ոտքի գուրգով պատրաստելու տեխնիկան:

Ամենավաղագույնը ձեռքով ծեփելու տեխնիկան է, որի գեպքում ամանը ձևավորվում է գլանված կավի երկար շերտերից, որոնք շարվում են միմյանց վրա և ձեռքով հարթեցվում: Այդ եղանակով պատրաստված ամանեղենը Հայաստանում հայտնի է գեոևս էնեոլիթյան բնակավայրերից¹:

Խեցեգործության հիմնական նյութը կավն է, որը սովորաբար ձեռք են բերում բնակավայրին մերձ լեռան ստորոտից կամ գետահովիտներից: Տարբերում են կավի երկու տեսակ՝ պարալուր, որը վերին աստիճանի ձգուն ու կաշուն է, և վտիտը, որը նվազ ձգուն ու նվազ կաշուն է:

Կավն առարկաներ պատրաստելու համար Հայաստանի տնայնագործական խեցեգործության մեջ օգտագործում են բարձրորակ կավի մի քանի տեսակ՝ շեկ հող կամ այլ կերպ՝ սպիտակ հող դեղնավուն երանգով, որը հայթայթվում է հիմնականում սարերի ստորոտների ստորգետնյա շերտերից և աչքի է ընկնում հրակայունությամբ ու ձգունությամբ, կարմիր հող, կարմրավուն և խիստ ձգունակ կավ (երկաթօքսիդի ոչ մեծ պարունակությունը պայմանավորում է կավի գույնը և չորացնելիս ուժեղացնում կաշունությունը): Ամենից շատ տարածված է սև հողը, որը մուգ-գորշագույն-կապտերանգ, խիստ պարարտ կավ է:

Կավի առաջին երկու տեսակով առավել հարուստ Շիրակի բարձրավանդակը և Ապարանի ու Սպիտակի շրջաններն են: Վերջին տեսակը ամենից ավելի տարածված է Արարատյան դաշտում, հիմնականում Արաքս գետի հովտում:

Հայկական կավի բարձրորակ տեսակները հույց հայտնի են եղել Հայաստանի սահմաններից էլ դուրս: Այսպես, XII դ. արար աշխարհագիր Իդրիսին պատմում է, որ Հայաստանի լճերից մեկի ափին հանվել է կավի մի տեսակ, որից ջրի կժեր են սարքել: Այդ գեղակերտ կավն սափորները Հայաստանից ուղարկվել են Իրաք, Սիրիա և Եգիպտոս, ուր վաճառվել են բարձր գներով: Մահմեդական աշխարհում բարձր է գնահատվել «հայկավ» հայկական կավի տեսակը, որը պարսիկներին և արաբներին հայտնի է եղել «տին արմանի» հորջորջմամբ²:

Պատմական Հայաստանում գոյություն ունեցած կավերի տարբեր տեսակների մասին է խոսում նաև Մ. Միրախորյանը: Ըր ուղեգրություններում նա նշում է բարձրորակ կարմրագույն կավի՝ «կաղճինի» մասին, որը հանվում էր Մուշ-Տարոնի դաշտավայրում և Վասպուրական աշխարհի Ոստանի հովտում: Տեղի բնակիչները դրանից պատրաստել են կավե զանազան ամաններ և կավե հրակայուն կրակոցներ՝ թոնիրներ³: Հայաստանի կարմիր և սպիտակ կավերի մասին հիշատակվում է նաև ալքիմիայի մի շարք ձեռագրերում՝ Քկարմիր կամ սպիտակ հող բրտոց արտահայտությամբ⁴:

¹ Տե՛ս Բ. Առաքելյան, Քաղաքները և արհեստները Հայաստանում IX—XIII դդ., Երևան, 1958, հատ. 1, էջ 214:

² Տե՛ս ՆԶԲ, Հայկալ բառը:

³ Տե՛ս Մ. Միրախորյան, Նկարագրական ուղևորություն ի հայաբնակ գավառս Արևելյան Տաճկաստանի, Կ. Պոլիս, 1884, մասն Ա, էջ 36, 113:

⁴ Տե՛ս Կ. Ղաֆաղարյան, Ալքիմիան պատմական Հայաստանում, Երևան, 1949, էջ 63:

Ու թեև հայկական կավերից շատերը բարձրորակ են, հենց նոր հանված կավը քիչ է պիտանի գործադրության համար, ուստի օգտագործելուց առաջ այն ենթարկվում է ջանադիր մշակման: Սկզբում կավը մանրում-աղում են, մաղում մանրանցք մաղով: Եթե կավը զտու ձգուն է, նախապես թուլացնում են, այսինքն՝ դարձնում են նվազ դյուրահալ: Դրա համար հիմնական կավին ավելացնում են սնուցիչ բաղադրվածք գեղավազ:

Սնուցիչ բաղադրվածքի օգտագործումը շատ հին ծագում ունի: Այն հասնում է նոր քարե-
-որյան (նեոլիթ) ժամանակներին և դիտվում բոլոր հաջորդ դարաշրջանների խեցեգործության մեջ:

Ավելի ուշ ժամանակներում Հայաստանի տնայնագործական խեցեգործության մեջ, որպես կապակցող նյութ, երբեմն օգտագործել են մազ կամ բուրդ, որի վերապրուկները մինչև այժմ էլ պահպանվում են Սյունիքի և Վայոց-ձորի որոշ շրջաններում:

Կավի թուլացման նմանօրինակ եղանակ դիտվել է նաև Միջին Ասիայում: Ըստ Ե. Պեշեքերևա-
-ի, այդտեղ որպես կավի ամենատարածված խառնուրդ, գետավազից բացի, յառայում է նաև ձիու և կովի մազը⁵: Դա նշում է նաև Մ. Վոյնովսկին: Ըստ նրա դիտումների, Տաջիկստանում կավի զանգվածը շաղախելիս, որպես կապակցող նյութ, ավելացնում են ոչխարի չվացած բուրդ: Ըստ երևույթին, թուլացման այդ եղանակը հնուց ընդհանուր կիրառում է դառնում եղել ինչպես Միջին Ասիայում, նույնպես և Առաջավոր Ասիայում, այդ թվում նաև Հայաստանում⁶:

Երբեմն կավին ոչինչ չեն խառնում և օգտագործում են բնական վիճակում: Դա արվում է այն դեպքում, եթե կավը կազմված է բացառապես արզնահողից ու կայծքարահողից և դյուրահալ խառնուրդի կարիք բոլորովին չի զգացվում: Այսպես, Ապարանի շրջանի Վարդենուտ և Արագած գյուղերի կավագործ կանայք գտնում են, թե իրենց կավն այնքան լավն է, որ նախնական մշակման կարիք բոլորովին չի զգում:

Ոչ բավականաչափ առաձգական կավերը, որոնք իրենց որակը վատացնող զանազան երկրորդական միացություններ են պարունակում, օգտագործելուց առաջ ցրտեցման (ցցուրտ ուտեց-
-նելու) միջոցով մաքրվում են հնարավոր ոչ պիտանի խառնուրդներից: Դրա համար կավը աշնանը փորում-հանում են, փխրուն կիտուկներ անում գետնին և ամբողջ ձմեռը ցրտեցնում են, որի ընթացքում կավը ենթարկվում է մթնոլորտային ու կլիմայական բոլոր ազդեցություններին՝ անձրևին ու ձյանը, սառնամանիքին ու տոթին: Աշնանային տեղական անձրևներից խոնավությամբ աղեցած կավը ձմռանը ենթարկվում է սառնամանիքի ներգործությանը, որի շնորհիվ ազատվում է երկրորդական շատ խառնուրդներից, մասնիկները տրոհման են ենթարկվում և կավը փխրանում, դառնում է հիանալի հումք կավագործության համար, որով զբաղվում են հաջորդ ամռանը: Ցրտեցման մեթոդը Հայաստանում հիմնականում կիրառվում է Ապարանի շրջանի Քա-
-ախ գյուղում: Կավի փխրեցման և մաքրման այդ եղանակը բրուտներին հնուց է հայտնի եղել որպես մարդու տեղական փորձնական դիտողությունների արդյունք, առանց այն քիմիական ու ֆիզիկական երևույթների բացատրման, որոնց ենթարկվում է կավը ցրտեցման ընթացքում: Այդ սրտեցնի գիտական բացատրությունը հանգամանորեն տալիս է Վ. Սելեզնյովը⁷:

Կավի հետագա մշակումը այն ջրով շաղախելն է՝ առաձգական զանգված ստանալու համար: Մաղած կավահողը կիտուկ են անում, գազաթին փոսիկ բացում, ուր ջուր են լցնում և բահով այնքան խառնում, մինչև կավահողը լիովին հաղենա ջրով: Շաղախված կավը դնում են շենքի մի անկյունում փռած ոչխարենու վրա և սկսում են հունցել: Սկզբում հունցում են ձեռքերով, միա-
-ժամանակ մատներով մանրելով գուլձերը: Համաշափորեն խառնված կավը սկսում են հունցել ոտքերով: Այդ գործողությունը շարունակվում է երեք-չորս օր, օրը մի ժամ: Չորրորդ օրն արդեն

⁵ Տե՛ս А. Салтыков, Избранные труды, М., 1962, էջ 168; А. Арциховский, Основы археологии, М., 1954, էջ 55:

⁶ Տե՛ս М. В. Воеводский, К изучению гончарной техники первобытно-коммунистического общества на территории лесной зоны Европейской части РСФСР, «Советская археология», 1936, № 1, էջ 56:

⁷ Տե՛ս Е. М. Пещерева, Гончарное производство Средней Азии, М.—Л., 1959, էջ 172:

⁸ Տե՛ս М. В. Воеводский, К истории гончарной техники народов СССР, «Этнография», М.—Л., 1930, № 4, էջ 67:

⁹ Տե՛ս В. И. Селезнев, Производство и украшение глиняных изделий, СПб., 1894, էջ 40:

լիովին տրորված կավը դարձվում է հրկարավուն մի մեծ գունդ, որը պինդ ծածկում են այն մորթիով, որի վրա ճմովել էր, և թողնում, որ հասունանա:

Հասունացման պրոցեսը ժողովուրդն ընկալում է որպես յբվեցում: Հասունացնում են երկուսից երեք և ավելի օրվա ընթացքում, երբեմն էլ շաբաթներով: Այսպես, Սպիտակի շրջանի Գյուղարոտ գյուղում կավի շաղախած զանգվածը հաճախ հասունացնում են գրեթե մի ամսում: Պատրաստի կավը որքան հասունանում, այնքան առաձգական է դառնում: Տեղացի կավագործներին հայտնի չէ այդ ստույգ դիտարկման բացատրությունը: Հասունացման պրոցեսը հետազոտել է գերմանացի գիտնական Ջեգերը: Նա եկել է այն եզրակացության, որ ջրում պարունակվող օրգանական նյութերն անցնում են խմորման վիճակի և գոյացնում են թթու միացություններ, որոնք զանգվածը ավելի առաձգական են դարձնում¹⁰:

Հասունացման մեթոդը հայտնի է եղել նաև հին բրուտներին: Այսպես, Գառնի ամրոցը պեղելիս երրորդ հազարամյակի շերտում հայտնաբերվել են հատուկ շինված փոսեր, որոնցում պահվելիս է եղել հավանաբար հասունացման համար նախատեսված կավը¹¹:

Հասունանալուց հետո կավի զանգվածը լիովին պատրաստ է լինում կաղապարման: Ամանների կաղապարումը կատարվում է ձեռքով, օղակառն ծեփման տեխնիկայով: Աշխատանքի գործիքները, որ բարդ չեն, հետևյալներն են.

1. Կաղբար՝ թրծած կավից սարքված քառակուսի սալիկ (25 սմ X 25 սմ մակերեսով և 4 սմ հաստությամբ), որի վրա պատրաստվում է ամանը:

2. Քերի՝ փայտի բարակ հարթ շերտ (10 սմ երկայնքով, 5 սմ լայնքով), մի եզրը ուղիղ ու բուր, մյուսը՝ մահկաձև կտրած ու սրած: Երկու կողմն էլ գործող են:

3. Կունիչ՝ հարթ մակերեսով ոչ մեծ կլոր քար (տրամագիծը՝ մոտ 6 սմ), որը ծառայում է ամանների ողորկելուն:

4. Քրեղան՝ կավն պնակ, որն աշխատելիս լցնում են ջրով՝ պատրաստի ամանը ողորկելիս ձեռքերը կամ լաթը թրջելու համար:



Նկ. 1. Կավե ամանեղենի պատրաստումը օղակառն եղանակով:

Նախքան աշխատանքն սկսելը կավագործ կինը նստում է գետնին զցած փողոցին, կավի նախօրոք պատրաստված պաշարից վերցնում է մի գունդ, դնում իր առջև հարմարեցված պատվանդանի վրայի կաղբարին (որի վրա ավազ է ցանված լինում) և մի քանի բուրբուկ ձեռքերով տրորում այն, ապա մատների օգնությամբ դրանից սարքում է ամանի տակը (ոռք), վրա բերում եզրերը և դրանց վրա բոլորակի ծեփում ձեռնափերով հոլանված կավի բարակ զլանիկները, միաժամանակ աչ ձեռքի մատների օգնությամբ դրանք տափակեցնելով, իսկ ձախ ձեռքով բռնելով զլանիկի շամրայրած ծայրը: Այդ կերպ մի քանի զլանիկ ծեփելով միմյանց վրա, կավագործուհին աչ ձեռքն է առնում քերիչը և սկսում բուր, ապա սուր կողմով սկսում է հղկել ամանի պատերը,

¹⁰ St. u. Seger, Gesam. Schriften, 1896, էջ 537:

¹¹ Հստ Գառնիի հնագիտական խմբաբաժնի պետ Բ. Ն. Առաքելյանի բանավոր հաղորդման:

վերացնելով խորդուբորդություններն ու անհարթությունները: Այդպիսով դուրս բերելով պատերը մինչև բկի հիմքը, այնուհետև սարքում է բերանը, ապա բերանի եզրերը թաց լաթով առնելով մեծ մատի ու ցուցամատի մեջ, զգուշությամբ դարձնում է ձեռքով, դուրս բերելով շուրթը: Կավագործուհին ամանին ձև է տալիս ծեփելու ընթացքում: Ծծե ամանը մեծ չափսի չէ, ապա պատրաստվում է մի նվազով: Իսկ մեծ չափսի ամանները հանվում են երկու կամ երեք, երբեմն էլ մի քանի նվազով: Մեծ ամաններ պատրաստելիս, շինելով պատերի ներքնամասը, թողնում են, որ պնդանա և ձեռնարկում են հաջորդ ամանին: Մի քանի նման կիսատուկ անելուց հետո կավագործուհին կրկին դառնում է նախորդ ամանի կիսատուկին, որի պատերը մինչ այդ մի քիչ պնդացած են լինում: Երկրորդ նվազին դուրս է բերվում ամանի իրանի (փոր) մնացած մասը՝ մինչև ուսերը ու նորից թողնվում պնդանալու: Երրորդ նվազին դուրս են բերվում ուսերը, բերանը և շուրթերը:

Նվազներով են պատրաստվում նաև կավե կրակնոցները՝ թոնիրները¹²: Թոնիրների, ինչպես և մեծ ամանների պատրաստումը տևում է մի քանի օր: Դ. Հելենինը ռուսների բրուտային տեխնիկան հետազոտելիս շոշափելով նաև հայկականը, նշում է, որ խոշոր ամաններ շինելիս հայերը կիրառում են կաղապարման յուրահատուկ եղանակ: Հայկական տեխնիկան ռուսականից տարբերվում է նրանով, որ ամանի պատերը ոչ թե միանգամից, այլ ստիճանաբար են դուրս բերվում՝ պատին անցված կավե քուղը նախ շորանում և միայն հետո արդեն ծեփվում է հաջորդ քուղը, այլապես՝ ամանի շորացած պատերը չեն դիմանա վերին թաց շերտերի ծանրությանը և կփլվեն մինչև թրծումը¹³:

Խոշոր ամանների ծեփման նկարագրված եղանակը Հայաստանում բացառություն չէ: Ըստ Ա. Պիրալովի տեղեկությունների, Երևանի նահանգի հայերի կարասներ ծեփելու հնարներով են ծեփվում վրացական «թվեվրին» և «ճուրին» (գինու ամաններ) կախեթում և Քութաիսի նահանգում¹⁴: Հայկական կարասների ծեփման տեխնիկայով Միջին Ասիայում ծեփում են ցրի մեծ ամանները՝ «թորչաղները»¹⁵: Կարելի է ասել, որ միջինասիական կավագործուհիների կավե ամաններ պատրաստելու տեխնիկական հնարները շատ ընդհարություններ ունեն հայերի պրիմիտիվ կավագործության տեխնիկայի հետ, տարբերությունը միայն այն է, որ Միջին Ասիայում կիրառվում է ծեփման տեխնիկայի երկու տարատեսակ՝ պարուրածեղ և օղակաձևը, մինչդեռ

— Թոնիրները ծեփում են հարթ հողե հատակ ունեցող հատուկ շենքերում: Կավի նախօրոք պատրաստված պաշարից հոլանում են ճուպան սնման երկուս գլանիկ, որից մեծ շրջագծով դնում են շինվելիք թոնրի հիմքը: Ապա երկու ձեռքի մատներով տափակեցնում են հիմքի վերին մասը, քեթեակիորեն այն ճկելով դեպի ներս: Գցելով հիմքը, ձեռնարկում են թոնրի պատերի սարքմանը: Դրա համար, նախ, պատրաստում են մի քանի կարճ ու հաստ գլանիկ, որոնք ծեփում են բոլորակի՝ միմյանց վրա և վերից կիպ սեղմում են, որպեսզի զանգվածից հեռացնեն օդը: Օրական շնում են երկուսից երեք շարք, ապա թողնում, որ պնդանա: Ամբողջ թոնիրը պատրաստում են 8—10 օրում: Պատրաստի թոնիրը առանց շրթի ունի գլանի ձև, վերին մասը՝ վարից փոքր-ինչ նեղ: Վերջին նվազին թոնրի եզրին շուրջանակի ամրացնում են կավե եռանիստ հաստ շերտ, որը կոչվում է շուրթ: Թոնրի վարի մասում անում են կամարուձև ոչ մեծ անցք, 15 սմ տրամագծով: Պատրաստի թոնիրը թողնում են շորանալու: Հավ եղանակի դեպքում թոնիրը շորանում է մի, վատի դեպքում՝ երկու և ավելի ամսվա ընթացքում: Չորացած թոնիրը հում վիճակում փոխադրվում է բնակելի շենքը և ճուպանների օգնությամբ իսեցվում շենքի հողե հատակին նախապես փորված փոսի մեջ: Փոսի տրամագիծը 30—40 սմ ավելի է լինում թոնրի շրջագծի տրամագծից, իսկ թոնրի շուրթը մնում է գետնի մակերեսին: Թոնրի մակերեսից մի մետր հեռավորությամբ, ողի միջով, որոշ անկյան տակ անդ են կացնում ոչ մեծ խողովակ (20 սմ տրամագծով), որը վարի ծայրով միանում է թոնրի ներքևի մասում արված անցքին: Այդ հարմարանքը թոնրին առայում է որպես օդածակ և կոչվում է ալ (ալուկա) կամ սնդու: Ապա ձեռնարկում են թոնրի թրծանը: Իրա համար թոնրի մեջ կրակ են անում՝ սկզբում ոչ մեծ, հետզհետե ուժեղացնում են և մի քանի ժամ կրակը թեժ են պահում, որով թոնիրը շիկանում է: Ապա կրակը աստիճանաբար մեղմանում է: Թրծելուց հետո թոնրի և փոսի մեջ եղած դատարկությունը լցնում են հողով և պինդ սվաղում կավով:

¹³ Տե՛ս Դ. Зеленин, Прimitивная техника гончарства «налепом» в Восточной Европе, «Этнография», М.—Л., 1927, № 1, էջ 100:

¹⁴ Տե՛ս А. Пиралов, Кустарная промышленность России, т. I, СПб., 1913, էջ 101—102:

¹⁵ Տե՛ս Կ. Ս. Պեշտերևա, նշվ. աշխ., էջ 38:

Հայաստանի հարուստ աղջուրական նյութի մեջ դեռևս չի հաջողվել գտնել, ողակաձևից բացի, այլ տեխնիկայի հետքեր, իսկ հնագույն ամանների պատրաստման տեխնիկայի մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Հնագետներից և աղագորագետներից շատերը կարծիք են հայտնել կավե ամանեղենի երևան գալու պահից ծեփման երկու տեսակների միաժամանակյա գոյության մասին։ Այսպես, ծեփման երկու տեսակների միջև եղած օրգանական սերտ կապը հանգամանորեն ցույց է տալիս Դ. Զելենինը։ Ըստ նրա, մեկ թե մյուս տեխնիկան պետք է համարել որպես կավագործությանը նախորդած զամբյուղների գործելու երկու եղանակի ուղղակի ընդգրկնակում։ Զամբյուղ գործելու յի տեխնիկայում, ինչպես հայտնի է, կիրառվում է պարուրաձև հյուսումը։ Գործման մյուս տեխնիկան զուգահեռ ողակները միմյանց վրա դնելն ու համակցելն է¹⁶։ Ինչպես տեսնում ենք, նմանությունը բրուտության տեխնիկայի հետ լիակատար է։

Վաղագույն խեցիների կցվածքների տրոհման հիման վրա ֆիննական հնագետ Յու. Այլիոն նույնպես մատնանշում է պարուրաձև և ողակաձև ծեփման խոր հնությունը¹⁷։ Վերջապես, ողակաձև և պարուրաձև ծեփման լայն տարածումը Ամերկայի¹⁸, Օվկիանիայի և Աֆրիկայի¹⁹ զարգացման նախնադարյան աստիճանում գտնվող ցեղերի մեջ և այնտեղ, ուր ամանեղենի պատրաստումն ունի տնայնագործական բնույթ ու չի առանձնացել որպես հատուկ արհեստ, նույնպես վկայում է ծեփման տեխնիկայի երկու տարատեսակների միաժամանակյա գոյությունը սկսած հնագույն անցյալից, առավել ևս, որ այն ամենուր բոլորովին նույնական է։ Ամենայն հավանականությամբ Հայաստանում ևս ծեփման ողակաձև տեխնիկայի կողքին նախապես գոյություն է ունեցել նաև պարուրաձև ծեփումը, որի հետքերը ժամանակի ընթացքում կորել են։

Այսպիսով, աղագորական նյութերի համաձայն, Հայաստանում պահպանված պրիմիտիվ խեցեղործության տեխնիկայի միակ ձևը ողակաձև ծեփումն է, որի կիրառմամբ հայերը գյուղական պայմաններում շինել են իրենց ամանները։ Ծեփումից հետո պատրաստի ամանի մակերեսը ենթարկվում է ջանադիր մշակման։ Այն քերիչով նախ հղկում են, հորթեցնելով կարերն ու անհարթությունները, ապա թաց ձեռքով ու լաթով մի քանի անգամ ողորկում են ամանի մակերեսը։ Ողորկման ընթացքում ձեռքերն ու լաթը հաճախ նույն ջուրը մտցնելուց՝ դրա մեջ մեծ քանակությամբ մաքուր կավ է լուծվում, որը ամանի պատերը կրկին ողորկելիս դրանք պատում է մանրահատիկ կավի շատ բարակ շերտով, որը ժողովուրդը կոչում է լոհմա։

Ամանի մակերեսի նման մշակումն ունի շատ հին ծագում։ Ուսումնասիրելով վաղ նոր քարեդարյան կայանների ամանները, Մ. Վոյնովոսկին նշում է, որ այլ կառուցվածքի կավով հնագույն ամանների պատերի օժանվածությունը և խեցիների մեջ խցկված խճավազի հատիկները արդյունք են վերը նկարագրված եղանակով ամանի մակերեսի ողորկման, ուստի դա ոչ մի գեպում չի կարելի շփոթել անգործման հետ²⁰։

Վաղապարված և ողորկված ամանը թողնում են չորանալու մինչև այն աստիճան, երբ առարկան լինելով դեռևս տափուկ, արդեն բավականին պնդացած է լինում և կարելի է վերցնել ձեռքերով, առանց այլաձևման վտանգի։ Այդ վիճակում ջրիկ կավի օպնությամբ դրան կպցնում են նախապես պատրաստված կանթերը և վերստին թողնում չորանալու մինչև լրիվ պնդանալը։ Պնդացած, բայց դեռ չչորացած ամանը հաճախ ջանադրորեն կոկում են քարե կոկիչով, որի շնորհիվ թրծումից հետո ամանի մակերեսն ստանում է հաճելի փայլատ երանգ և ավելի է կարծրանում։

Ամանի կոկումը հարդարման շատ հին եղանակ է։ Այդ է վկայում Հայաստանի հին խեցեղենի թանգարանային հարուստ նյութը, որի մեջ կան սքանչելիորեն կոկված գեղեցիկ նմուշներ²¹։

¹⁶ Տե՛ս Դ. Զելենին, նշվ. աշխ., էջ 104։

¹⁷ Տե՛ս Ю. Айло, Die Steinzeitlichen Wohnplatzfunde in Finland, I, Helsingfors, 1909, էջ 83--84։

¹⁸ Տե՛ս К. Даниенберг, Die Töpferet der Natusvölker Südamerikas. Archiv für Anthropologie, XX, 1925, № 2--3, էջ 156--184։

¹⁹ Տե՛ս Очерки общей этнографии. Австралия и Океания, Америка и Африка, М., 1957, էջ 172։


²⁰ Տե՛ս М. В. Воеводский, К изучению гончарной техники первобытно-коммунистического общества..., էջ 64։

²¹ Տե՛ս Հայաստանի պատմության թանգարանի օրինակները, Կույրահամարներ՝ 1330/1, 1478/19, 590 (Շենգավիթ), 2245/30, 2245/31 (Էլար) և ուրիշներ։

Կարճատև ծառայությունը և զինվորական կարգի պահպանումը:

ամենից ավելի առաջնությունը:

Այսպիսով, ամենից ավելի առաջնությունը և զինվորական կարգի պահպանումը:



Փոքր ծառայությունը և զինվորական կարգի պահպանումը:

Կարճատև ծառայությունը և զինվորական կարգի պահպանումը:

22 Պետք է նկատել, որ Կարճատև ծառայությունը և զինվորական կարգի պահպանումը: Այսպիսով, ամենից ավելի առաջնությունը և զինվորական կարգի պահպանումը:

Ոչնչով էլ կամ թե Կարճատև ծառայությունը և զինվորական կարգի պահպանումը:

23 Պետք է նկատել, որ Կարճատև ծառայությունը և զինվորական կարգի պահպանումը:

Այսպիսով, ամենից ավելի առաջնությունը և զինվորական կարգի պահպանումը:

Այսպիսով, ամենից ավելի առաջնությունը և զինվորական կարգի պահպանումը:

Կարճատև ծառայությունը և զինվորական կարգի պահպանումը:

ման համար, խուսափելով տրեխի անմիջական ազդեցությունից: Չորացման օրերի քանակը կախված է եղանակից: Լավ արև եղանակին ամառը շորանում է 7—8 օրում, վատի դեպքում՝ մոտ մեկ ամսում:

Չորացման հաջորդ փուլը թրծումն է: Ձեռքով պատրաստված ամանները Հայաստանի գյուղերում թրծում են թոնիրներում: Որպես վառելիք օգտագործում են քակորր: Թրծման նախապատրաստումը սկսվում է երեկոյան: Դուր թոնրի մեջ շարում են թրծման համար նախատեսված ամանները՝ ամբողջ դիշերը ջերմանալու (ջանդարվել), վախենալով, որ թրծելիս կարող են հալել տալ: Հաջորդ առավոտ բավական տաքացած ամանները հանում են թոնրից: Լավ մաքրում թոնիրը, հատակին և պատերին շուրջանակի քակորր շարում, հատակին ցանում քակորրի մանուկտորներ և հնարավորին չափ խիտ դարսում ամանեղենը: Նախ դնում են մեծ ամանները, նրանց մեջ դիխիվայր՝ ավելի փոքրերը: Դասավորված ամանները վերից ծածկում են քակորրի նսա շերտով, ապա սնդուով թոնրի մեջ են դրում վառվող ածուխներ և ծալքին նավթոտ լաթ փաթաթած երկար փայտով դրանք հրում թոնրի խորքը: Թոնրի ներսից հետզհետե սկսում է ծուխ ելնել, ապա նաև բռնկվում է կրակը: Թրծման պրոցեսում կավագործունեն ոչ մի բան է հեռանում թոնրից և ամբողջ ժամանակ հետևում է ընթացքին: Կավագործունեն փորձված աշքը քոցից դուրս դնում է թրծման առավելագույն ջերմաստիճանը, որը որոշ ժամանակ ամսվում է, որից հետո թոնրի բերանը վերից ծածկում են քակորրի հաստ շերտով և թողնում այդպես մինչև հետևյալ խնամքը: Կարևոր է, որ թոնիրը, ուր տեղի է ունենում թրծումը, տաքանա աստիճանաբար, նույնպես և թրծումից հետո աստիճանաբար հովանա: Թրծումից հանված ամանք խնցին ոտանում է մուգ կարմիր գույն: Թրծման ընթացքում խնցու մուգ գույն ստանալը հիմնականում կախված է բոցից: Ինչպես ցույց են տալիս ինժեներ Ր. Կրասնիկովի քիմիական անալիզները, պրիմիտիվ բրուտոթյան պայմաններում ամանի թրծումը կատարվում է վերականգնիչ կրակով, որպիսի դեպքում, քիմիական պրոցեսների առումով, թրծումը տեղի է ունենում 300—400° առկայությամբ, թույլ ծխակրակով, առանց օդի հոսանքի և դրանում պարունակված թթվածնի: Ուստի, թրծելիս կավե առարկաները կարմրելու չափ շիկանում են, միաժամանակ և հագնում են ածուխի ու մրի մասնիկներով և մզանում են, քանի որ բավականաչափ թթվածին չլինելու պատճառով ածուխն ու մուրը չեն այրվում:

Կրասնիկովը թեև հետազոտել է ամանների թրծումը պրիմիտիվ բրուտոթյան մեջ, օգ չանցնելու պայմաններում, սակայն նրա եզրահանգումները կարող են ընդունելի լինել նաև օդի մի փոքր հոսանքի առկայությամբ, հատկապես թոնիրներում ամանները թրծելիս: Քանի որ երկու դեպքում էլ թրծման արդյունքները միատեսակ են ստացվում: Ամանները թրծումից դուրս են դալիս մուգ գույնի, իսկ այդպիսի ամանների խնցու շարվածքը թխաթույր, երբեմն մուգ գորշագույն է լինում, անհամաչափ թրծման հետևանքով հաճախ նկատվում է երկչերտություն, երբեմն էլ եռաչերտություն:

Ինչպես տեսնում ենք, թե օգ չանցնելու և թե մի փոքր օգ անցնելու պայմաններում թրծված խնցու որակը կախված է բոցի բնույթից, որը պայմանավորված է նրա մեջ թթվածնի պարունակության աստիճանով: Այդ նշում է նաև Ա. Սալտիկովը: Ըստ նրա, թրծված ամանի խնցու որակը ամբողջությամբ կախված է բոց առաջացնող դաղերի բաղադրությունից, դիսավորապես թթվածնի և ածխածնի հարաբերակցությունից: Մի փոքր օդի հոսքի դեպքում թթվածնի քանակը միշտ քիչ է լինում ածխածնի քանակից, իսկ թթվածնի և ածխածնի այդպիսի հարաբերակցության դեպքում թրծման բոցը վերականգնողական է, որը ընդունակ չէ ապահովելու բարձր ջերմաստիճան և տաքություն ու դալքերի համաչափություն²⁵:

Պրիմիտիվ եղանակով թրծումը երբեմն շատ խոտան է տալիս: Ուստի կավագործունեները թոնրից հենց նոր հանած ամանը իսկույն տեսակավորում են, իսկ նախքան գործածելը, պեղացնելու նպատակով, ենթարկում են ջանադիր մշակման: Ահա ինչու նոր ամաններում հաճախ կաթ կամ մսաջուր են եռացնում: Յուր պահելուն հատկացված ամանների ներսը հալած յուղ են քսում: Ապարանի և Սպիտակի շրջաններում թթվի ամանները թրծումից հետո, գետ տաք վիճակում, դրսից և ներսից կլորում են: Իսկ ճաշ եփելու ամանները կրկնակի թրծում են միտոս բոցով և սրվադած թոնրում թողնում հովանալու:

Հայաստանի շատ գյուղերում ամենատարածված եղանակը նոր ամանը ալյուրով և կերաթեփով մշակելն է: Կիսահոգ, բայց դեռ տաք ամանը երկաթե ունելիով հանում են թոնրից և իսկույն

24 Сб'ю В. Богоевский, История техники, М., 1937, էջ 296:

25 Сб'ю Ա. Սալտիկով, Նշվ. աշխ., էջ 324:

սուգում ջրախառն ալյուրով լցված մեծ կաթսայի մեջ և ոչ ազելի, քան մեկ բաղնիք հետո հանում լուծույթից: Ապիի խոշոր շափսի ամաններն էլ ջուր օտ լցնում, հետը խառնում են որոշ շափով ալյուր կամ կերաթնի և իջեցնում տաք թոնրի մեջ: Երկու դեպքում էլ ալյուրը թափանցում է ամանի պատերի ծակոտիները, մասամբ այրվում, մասամբ էլ սոսնձում է դրանք և պատերը դարձնում անթափանց ու ամուր:

Գալի ամանեղենը դործատուներից առաջ մշակելու նկարագրված եղանակները լայնորեն տարածված են նաև Հայաստանի ամաններից դուրս: Այսպես, Գ. Ջելեկեր տալիս է ուսուներթ կողմից նոր ամանը թանով շոգեխրելու, յուղ քսելու և արալուծույթով խաշելու միջոցով մշակելու նկարագրությունը, այն տարրերով չամբ միայն, որ ուսուներթ արալուծույթը եկած խմորով նախապես թթվեցնում են²⁸, իսկ հաջորդ օրտադործում են չթթված լուծույթը: ՍՍՀՄ եվրոպական մասի կենտրոնական շրջաններում հենց նոր վառարանից հանած տաք ամանը կամ մշակում են արալուծույթով, դրանից քսցի, լայնորեն տարածված է թանով և կաթով շոգեխրելու միջոցով մշակման եղանակը²⁹:

Ուկրաինայում ալյուրով մշակելու եղանակը շոգեխրման կամ եփման միջոցով նկարագրել է Ն. Խորոզինան²⁸: Ամանի խեցու պեղացումը էրենացմամբ կամ ձխացմամբ, ալոխըն՝ թրծումը միացող բոցով, հետո կիրառվում է ուսուների տնայնագործության մեջ²⁹:

Իժ, վերջապես, նոր ամանի մշակման Հայաստանում կիրառվող բոլոր նկարագրված եղանակները, բացառությամբ կարման, հայտնի են Միջին Ասիայի պրիմիտիվ կավագործությանը³⁰:

²⁸ ՏՃ՝ Գ. Ջելեկեր, նշվ. աշխ., էջ 98:

²⁹ ՏՃ՝ Ե. Ա. Կուֆտյա, У гончаров Дмитревского и Воскресенского уездов Московской губернии, «Московский краевед», М., 1928, вып. 5, էջ 22—23:

²⁸ ՏՃ՝ Ն. Վ. Խարուзия, Этнография, СПб, 1913, вып. II, էջ 408:

²⁹ ՏՃ՝ Ա. Սալախով, նշվ. աշխ., էջ 365:

³⁰ ՏՃ՝ Կ. Ս. Գելեկերևա, նշվ. աշխ., էջ 43: